

SNMP protokol je jeden z rozšírených univerzálnych spôsobov k sledovania stavu sieťových zariadení. C-Monitor podporuje vyčítavanie týchto údajov (zatiaľ vo verzii V1) prostredníctvom podmienky SNMP.

SNMP protokol má vlastnú adresáciu parametrov (object ID, skratene OID), ktorá je do určitej adresnej úrovne štandardizovaná a ďalej si každý výrobca umiestňuje parametre podľa svojej potreby. Keďže ide o dosť veľa čísel a priamo v SNMP údajoch nie sú dostatočné informácie k určeniu významu objektov, doporučujeme, aby ste si k monitorovanému zariadeniu zaobstarali MIB súbor. Pred načítaním je potrebné si overiť "Community", pre bežné údaje sa používa najčastejšie "Public".

K interpretácii MIB súborov existujú voľne šíriteľné programy, napríklad [iReasoning MIB Browser](#) [1]. Ako nájsť žiadaný parameter je uvedené aj s legendou na ďalšom obrázku. Upozorňujeme, že C-Monitor zatiaľ podporuje len SNMP V1 a niektoré parametre, ktoré cez iReasoning MIB Browser nájdete C-Monitor nemusí načítať. Na upgrade verzii SNMP však pracujeme a v priebehu roku 2013 bude implementovaný.

1. Otvorte MIB súbor k zariadeniu od výrobcu

2. Zadáte IP adresu zariadenia

3. Zvoľte parameter, ktorý vás zaujíma (v tomto prípade je to tabuľka parametrov)

4. Načítajte celú štruktúru parametrov a aktuálne hodnoty

5. Zvoľte konkrétny parameter s hodnotou. Typ parametra (STRING, Integer...) si ešte overte z ľavého menu


Name/OID	Value
SysVolumeIndex.1	1
SysVolumeIndex.2	2
SysVolumeFS.1	EXT3
SysVolumeFS.2	EXT3
SysVolumeTotalSize.1	1.34 TB
SysVolumeTotalSize.2	1.34 TB
SysVolumeFreeSize.1	544.19 GB
SysVolumeFreeSize.2	51.86 GB
SysVolumeStatus.1	Ready
SysVolumeStatus.2	Ready

iso.org.dod.internet.private.enterprises.storage.storageSystem.SystemInfo.SystemVolumeTable.SysVolumeEntry.SysVolumeStatus.1

Obrázok: Postup určenia SNMP parametra pomocou programu iReasoning MIB Browser


Po získaní adresy OID potrebného parametra, otvorte C-Monitor Console -> Watches, pridajte buď priamo alebo cez Sprievodcu nový Watch a pridajte novú podmienku SNMP. Adresu Object ID skopírujte z iReasoning-u. Nastavte Friendly name (vaše pomenovanie sledovaného parametra), ktorému rozumiete.

Pri nastavovaní podmienky si musíte byť istí akého typu je údaj. Ak z SNMP vyčítate reťazec, môžete ho zatiaľ len porovnať s iným reťazcom. Ak napríklad hodnotu voľného miesta dostanete v reťazci (napr. 30.06 GB), tak sa nedá porovnanie voči nejakej limitnej hodnote cez túto jednoduchú podmienku zrealizovať. Už dnes sa to dá zrealizovať cez CHAT scripty a v budúcnosti bude na konverzii integrovaná podpora najbežnejších typov aj priamo v takejto podmienke. Ostatné súčasti podmienky už sú opakovaním nastavení z iných podmienok a mali by ste ich zvládnuť nastaviť.



Obrázok: Nastavenie vyčítania konkrétneho SNMP parametra a príkladom nastavenia podmienky

Pre načítanie všetkých parametrov (snmpwalk) zvolte IP adresu, Community string (SNMPv1/2C) resp. meno a heslo (SNMPv3) a stlačte ikonku pre načítanie. Z načítaného zoznamu môžete priamo zvoliť parameter k testovaniu, ak ste si istý, že je to správny parameter a nemusíte ho hľadať cez MIB súbor a program iReasoning.




Obrázok: Načítanie všetkých SNMP parametrov zo zariadenia (snmpwalk)

Date:


1.12.2012Obrázky:



[2]



[3]



[4]

Odkazy

[1] <http://ireasoning.com/mibbrowser.shtml>

[2] https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/SNMP_zistenie_adresy_ziadaneho_parametra_siReasoning.png

[3] https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/SNMP_%20nastavenie_podmienky_pre_nacitanie_konkretného_parametra.png

[4] https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/SNMP_nacitanie_vsetkych_parametrov.png