


## Inštalácia funkcie Windows Server Backup

### Nastavenie Windows Backup zálohovania pomocou C-Monitor wizarďa


## Inštalácia funkcie Windows Server Backup

Vo Windows Server 2008 je nutné doinštalovať *Windows Server Backup Features* cez pridanie novej funkcie (features). Cez *Server Manager* zvolíte *Add features*.




Obrázok: Inštalácia Windows Server Backup Features

Zvolíte všetky komponenty *Windows Server Backup features* a pokračujete kliknutím na tlačidlo *Next*.



Obrázok: Inštalácia Windows backup


Inštaláciu spustíte kliknutím na tlačidlo *Install*.



Obrázok: Sumarizácia inštalovaných súčastí


## Nastavenie Windows Backup zálohovania pomocou C-Monitor wizarďa

Novú zálohovaciu úlohu vytvoríte spustením wizarďa v C-Monitor schedulery.



**Obrázok: Vstup do schedulera cez Tray menu C-Monitor ikony**


Po nainštalovaní Windows Server Backup Features spustíte v C-Monitor konzole Wizard pre novú úlohu. Zvolíte *Backup data with Windows (Server) Backup*.



Obrázok: Spustenie wizaru pre nastavenie zálohovania Windows backup


Na výber máte buď vytvoriť zálohovaciu úlohu pomocou wizaru alebo môžete vložiť už pripravený príkazový riadok s parametrami o zálohovaní. Windows Backup vo Windows 2008 Server (R1) vytvára celé image zvolených diskov, nie je možné samostatne zálohovať nami požadované súbory. Vo verzii Windows Server 2008 R2 je v nástroji Windows Backup už možnosť zálohovať aj vybrané súbory. Zálohy sa ukladajú vo formáte .vhd

Zvolíte možnosť vytvorenia zálohovacej úlohy pomocou wizaru




Obrázok: Voľba možnosti - nastavenie zálohovania pomocou sprievodcu zálohovaním

Ďalej zvolíte partície, ktoré chcete zálohovať.




Obrázok: Výber partícií, ktoré sa budú zálohovať

Zvolíte miesto kam sa má záloha ukladať a podľa potreby nastavíte rotáciu. Nastavenie zálohy cez Wizard umožní uložiť zálohu aj na sieťové úložisko. V našom prípade sa vytvoria 3 plné zálohy podľa periódy opakovania. Budú zachované 2 mesačné zálohy, to znamená, že sa odloží plná záloha najbližšia k 15- nástemu dňu v mesiaci.




Obrázok: Nastavenie miesta pre ukladanie záloh, rotácia zálohovania sa dá nastaviť len v prípade ukladania záloh na sieťové úložisko

Nastavíte v akých intervaloch sa má záloha opakovať.




Obrázok: Nastavenie periódy zálohovania

Zadáte názov zálohovacej úlohy.




Obrázok: Názov zálohovacej úlohy

Zvolíte si pod akým používateľom sa má úloha spúšťať.




Obrázok: Spúšťanie pod oprávnený používateľom

Po kliknutí na tlačidlo *Finish* podpíšete program, ktorý spúšťa zálohovaciu úlohu. Posledný krok je uloženie vytvorenej úlohy kliknutím na tlačidlo *Save* v C-Monitor konzole. Týmto je zálohovacia úloha úspešne vytvorená.



Obrázok: Podpísanie programu zálohovania



Obrázok: Zálohovacia úloha je pridaná do schedulera

Date:

28.1.2012Obrázky:




[1]



[2]




[3]




[4]



[5]



[6]



[7]




[8]




[9]


[13]



[10]



[11]



[12]

## Odkazy

[1] [https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/image169\\_0.png](https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/image169_0.png)

[2] [https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/image171\\_0.png](https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/image171_0.png)

[3] [https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/image173\\_0.png](https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/image173_0.png)

[4] [https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/otvorenie%20schedulera\\_3.png](https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/otvorenie%20schedulera_3.png)

[5] [https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/1\\_27.png](https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/1_27.png)

[6] [https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/2\\_22.png](https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/2_22.png)

[7] [https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/3\\_15.png](https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/3_15.png)

[8] [https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/4\\_18.png](https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/4_18.png)

[9] [https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/5\\_17.png](https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/5_17.png)

[10] [https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/6\\_13.png](https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/6_13.png)

[11] [https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/7\\_16.png](https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/7_16.png)

[12] [https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/7\\_15.png](https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/7_15.png)

[13] [https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/9\\_11.png](https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/9_11.png)