Zálohovanie virtuálnych počítačov s technológiou Hyper-V z nadradenej oblasti v počítači so systémom Windows Server 2008 sa realizuje cez modul C-BackupPlus, ktorého nastavenie je detailne popísané v časti Záloha súborov WIN C-Backup **[1]**. V texte nižšie sú spomenuté len hlavné kroky, ktoré je nutné vykonať pred nastavením zálohovania aby prebiehalo korektne a na obrázkoch sú zachytené hlavné rozdieli pre nastavovaní zálohovania.

Poznámka: Na zálohovaní virtuálnych maším Hyper-V nad Windows 2012 sa pracuje.

Registrácia zapisovača Microsoft Hyper-V VSS

Ak chcete pomocou nástroja C-Backup zálohovať virtuálne počítače s technológiou Hyper-V z nadradenej oblasti v systéme Windows Server 2008, musíte v nástroji Windows Server Backup zaregistrovať zapisovač Microsoft Hyper-V VSS.

Zapisovač Microsoft Hyper-V VSS a spôsob jeho registrácie nájdete na stránkach Microsoftu. [2]

Nastavenie zálohovania

Ako prvé si zistíte cestu virtuálneho disku, ktorý chcete zálohovať, ktorú si zobrazíte cez Hyper-V Managera ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.



Obrázok: Zistenie zálohovacej cesty pre virtuálny disk pomocou Hyper-V Managera

Pri nastavovaní zálohovania túto cestu vložíte do časti Zdrojové zložky pre zálohovanie ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Tak isto musí byť označená aj možnosť *Zálohovať uzamknuté, používané súbory.*



Obrázok: Nastavenie virtuálneho disku ako zdrojovej zložky pre zálohovanie

Všetky ostatné nastavenia zálohovania sú rovnaké ako je popísané v časti Záloha súborov WIN C-Backup. **[1]**
Date:
28.1.2012Obrázky:

[3]

[4]

Odkazy
[1] https://www.customermonitor.sk/ako-funguje-cm/zalohovanie/zaloha-suborov-win-c-backup
[2] http://support.microsoft.com/kb/958662
[3] https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/hyperv_0.png
[4] https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/hyperv2_0.png